


Jak nastavit omezení počtu záznamů na stránce


Toto téma popisuje jak nastavit kolik záznamů se má zobrazit na každé stránce v náhledu na tiskovou sestavu. Všimněte si, že pro vyřešení tohoto požadavku není třeba použít [skripty](#).

Chcete-li nastavit omezení počtu záznamů na stránce, postupujte následujícím způsobem.


1. Založte si novou tiskovou sestavu.




2. Pro přidání [parametru](#) do sestavy, na panelu [Seznam polí](#) klikněte pravým tlačítkem myši na sekci **Parametry** a z nabídky [kontextového menu](#) zvolte položku **Přidat uživatelský parametr**.




3. Zvolte nově přidávaný parametr a na panelu [Vlastnosti](#) vyplňte následující vlastnosti hodnotami:
 - a. **Popis** - **Počet řádků na stránce**
 - b. **Typ** - **Number (32 bit integer)**
 - c. **(Název)** - **pocetRadku**





4. Z panelu [Nástroje](#) přetáhněte pomocí funkce [Drag&Drop](#) ovládací prvek [Zalomení stránky \(Page Break\)](#) do sekce [Detail](#).




5. Zvolte ovládací prvek [Zalomení stránky \(Page Break\)](#) a nastavte u něj vlastnost **Viditelnost** na hodnotu **Ne**. Poté klikněte na tlačítko se třemi tečkami u vlastnosti **Formátovací pravidla** pro přístup do dialogu **Správce formátovacích pravidel** a klikněte na tlačítko **Editovat formátovací pravidla** (*Edit Rule Sheet*).



6. Ve vyvolaném dialogu **Editor formátovacích pravidel** vytvořte nové formátovací pravidlo použitím následujícího tlačítka . Nastavte vlastnost **Viditelnost** na hodnotu **Ano** a pak klikněte na tlačítko se třemi tečkami u položky **Podmínka**.




7. Do vyvolaného dialogu **Editor podmínek** nadefinujte požadovanou logickou podmínku pro vybrané pravidlo (např. **([DataSource.CurrentRowIndex] % [Parameters.pocetRadku] == 0) And ([DataSource.CurrentRowIndex] != 0)**).



Pro uložení podmínky a uzavření dialogového okna klikněte na tlačítko **OK**.
Poté klikněte na tlačítko **Zavřít** pro uzavření dialogu **Editor formátovacích pravidel**.

8. Nyní jste zpět v dialogu **Správce formátovacích pravidel** (*Formatting Rules Editor*), přesuňte vámi zadané pravidlo zleva doprava (použitím relevantního tlačítka) do sekce aplikovaná pravidla. Pro uložení změn a uzavření dialogu pokračujte volbou **Ok**



Tisková sestava je nyní připravena. Přepněte se na [záložku Tiskový náhled](#), na panelu **Uživatelské parametry** zadejte požadovanou hodnotu a potvrďte ji tlačítkem **Použít**.

Uživatelské parametry

Počet řádků na stránce

Výchozí Použít

Náhradní díl	MJ	Skladová cena
Aircraft KREG-014/8 regulátor tlaku 0-8bar	ks	690,91 Kč
Aircraft Zpětný ventil 1/2" IG x 1/2" AG	ks	317,00 Kč
Hadovitý vrták 12x400/460	ks	23,00 Kč

Všimněte si, že zatímco v případě uvedeném výše je v náhledu vždy vyžadováno zadání hodnoty parametru, můžete tento parametr nastavit na požadovanou hodnotu a v nastavení tiskové sestavy v sekci **Parametry** změnit vlastnost **Vyžádat zadání parametrů** na hodnotu **Ne**.

