

Výchozí uživatelské role systému

Název role	Význam
ACCOUNTING_MANAGE	Správa nákladových středisek a dalších informací.
Administrátor	Administrátor. Uživatel s nejvyšším oprávněním v systému.
ASSET_FACILITIES_EDIT	Uživatelé v této roli mohou vytvářet a spravovat objekty (nemovitosti) v rámci systému TechIS. Objekty lze také označit jako skladové prostory, dohledová pracoviště nebo opravny.
ASSET_SIGNAL_EDIT	Uživatelé v této roli mohou definovat signály, které slouží k monitorování majetku a následnému definování pracovních příkazů.
ASSET_SPAREPART_EDIT	Uživatelé v této roli mohou definovat náhradní díly. Nemohou však náhradní díly objednávat ani přijímat na sklad.
ASSET_SPAREPART_ORDER	Uživatelé v této roli mohou objednávat a přijímat na sklad náhradní díly.
ASSET_TECHNOLOGIES_EDIT	Uživatelé v této roli mohou spravovat veškeré technologie v systému TechIS. Dále také mohou definovat pracovní postupy v systému.
ASSETS_EDIT	Uživatelé v této roli mohou spravovat veškerý majetek evidovaný v systému TechIS.
ASSETS_READ	Uživatelé v této roli mohou zobrazit veškeré informace o majetku evidovaném v systému TechIS. Tyto informace ale nelze jakkoliv upravovat či odstranit.
COLLABORATION	Pomocná role definující oprávnění na přidávání komentářů, odkazů a příloh k jednotlivým objektům v systému. Uživatel musí mít k těmto objektům oprávnění přes další roli v systému.
CONTACT_EDIT	Role opravňuje uživatele ke všem operacím - tvorba, úprava, odstranění - kontaktů uložených v aplikaci TechIS. Tito uživatelé mohou definovat nákladová střediska, dohledová pracoviště, osoby a organizační jednotky (zákazníky, dodavatele, atp.)
CONTACT_READ	Role umožňující uživatelům zobrazit kontaktní informace - nákladová střediska, adresy, organizace, osoby - ze systému TechIS.
GENERAL_READ	Pomocná a obecná role umožňující čtení všech informací v TechIS.
Host	Výchozí role přiřazovaná automaticky vytvořeným uživatelským účtům.
KPI_DEFINITION	Uživatelé v této roli mohou vytvářet definice performance indikátorů, které lze posléze využít v aplikaci TechIS.
KPI_READ	Uživatelé v této roli si mohou zobrazit dostupné performance indikátory v systému TechIS.
Personalista	Předdefinovaná role pro správu lidských zdrojů ve společnosti.
Provozní ředitel	Role provozního ředitele společnosti. Umožňuje téměř všechny operace s daty.
REPORT_EDIT	Umožní uživateli vytvářet a upravovat tiskové sestavy a analýzy. Tak lze definovat skupiny reportů a analýz, automatické odesílání reportů a další nastavení reportního systému.
REPORT_READ	Umožňuje uživateli zobrazit přehled definovaných tiskových sestav v systému.
Skladník	Role pro pracovníka skladu s veškerým nutným oprávněním.
Správce majetku	Správa veškerého evidovaného majetku.
Správce oprávnění	Role pro pracovníka spravující oprávnění v aplikaci.
Systém administrátor	Uživatel s nejvyšším oprávněním
TICKET_CREATE_GUEST	Role zajišťující oprávnění pro vytvoření tiketu libovolné osobě v systému. Editovat následně lze pouze tikety, vytvořené touto osobou a to ve velmi omezené formě.

TICKET_EDIT	Role umožňující práci na všech tiketech (incidentech) v systému.
TICKET_READ	Role umožňující uživateli zobrazit veškeré tikety (incidenty) v systému TechIS. Žádné další operace nejsou podporovány.
Údržbář	Pracovník v této roli obvykle provádí údržbu dle definovaných pracovních příkazů.
Vedoucí směny	
Vedoucí údržby	Pracovník v této roli obvykle provádí definici pracovních příkazů pro své podřízené.
WORK_ON_ISSUES	Uživatelé v této roli mohou pracovat na jednotlivých činnostech, odvádět práci a zapisovat spotřebu náhradních dílů. Upravovat pak mohou pouze vlastní spotřeby a zápisy práce. Vytvořené zápisy již nemohou smazat.
WORK_ON_ISSUES_DELETE	Uživatelé v této roli mohou pracovat na jednotlivých činnostech, odvádět práci a zapisovat spotřebu náhradních dílů. Upravovat pak mohou pouze vlastní spotřeby a zápisy práce. Svoje zápisy navíc mohou smazat.
WORK_ORDER_EDIT	Uživatel v této roli může spravovat veškeré pracovní příkazy v systému.
WORK_ORDER_READ	Uživatelé v této roli mohou zobrazit veškeré pracovní příkazy, protokoly a další informace. Ostatní operace nejsou povoleny.
WORK_ORDER_TEMPLATES_MANAGE	Uživatelé v této roli spravují šablony pracovních příkazů.
WORKPROCEDURE_MANAGE	Uživatelé v této roli mohou spravovat pracovní postupy v aplikaci.
Zaměstnanec	Základní role pro zaměstnance organizace. Umožňuje čtení obecných informací a nastavení hesla pro uživatele.