


Operation scheduled too far in the future

Analýza potvrzených příkazů v daleké budoucnosti poskytuje informaci o [příkazech](#), které jsou ve stavu **Potvrzeno** a zároveň jsou naplánovány příliš daleko v budoucnosti. O jak dalekou budoucnost se jedná, je rozhodnuto na základě pole **Potvrzování příkazů** u [zdroje](#) a nebo v rámci [konfigurace](#), v případě kdy [příkaz](#) nevyužívá [zdroj](#).



Pokud se v systému takový [příkaz](#) nachází, zobrazí se následující zpráva.

Ukázka zprávy Operation frozen too far in the future

ManufacturingOrder Chair assembling <64|9e66d62f-730d-4ce5-abcb-44cbdd0fa50> is Confirmed too far in the future (15.07.2022). It can produce unwanted effects in resulting plan.

i Potvrzování příkazů ve vzdálené budoucnosti může mít nepříznivý vliv na výsledný plán, více viz [Omezení potvrzování příkazů](#).

Otevřete záznam [analýzy](#) a na formuláři klikněte na **Přejít na objekt**.

The screenshot shows the 'Záznam analýzy dat - APSOLUT!' window. The left sidebar contains navigation options like 'Domů', 'Zobrazení', 'Nástroje', and 'Nápověda'. The main area displays the 'Záznam analýzy dat' form. The form has fields for 'Analýza dat', 'Kód', 'Analýza plánu', and 'Typ výsledku'. The 'Zpráva' field contains the warning message: 'ManufacturingOrder Chair assembling <64|9e66d62f-730d-4ce5-abcb-44cbdd0fa50> is Confirmed too far in the future (15.07.2022). It can produce unwanted effects in resulting plan.' A red arrow points to the 'Přejít na objekt' button in the top right corner of the form.

Otevře se formulář [příkazu](#). Pokud jste [příkaz](#) například potvrdili omylem a nebo jste si jeho potvrzení rozmysleli, můžete změnit jeho status na **Navrhuto**. Při následujícím plánování tak bude přeplánován.

Chair assembling - Výrobní příkaz

Domů Zobrazení Nástroje nápověda

Otevřít objekt Sorno Uložit Uložit a zavřít Zobrazit diagram Otevřít operaci Přesunout do dílenského plánování Otevřít zakázky Zobrazit předcházející příkazy Akce Změnit status příkazu Rozdělit příkaz Otevřít výkres požadavku Otevřít výkres Zobrazit Aktualizovat

Základní volby Uložit

Výrobní příkaz Další informace Komentáře

Obecné

Název: Chair assembling

Status příkazu: ☒ Potvrzeno

☒ Proveditelný

☐ Je podřízený příkaz

☐ Dokončeno

☐ Dokončeny předchozí příkazy

Nadřazený příkaz:

Množství: 3 pc

Dokončené množství: 0,00 pc

Potvrdil(a): admin

Dávka: Zadejte Dávka ...

Reference:

ločka: Chair Položka: Chair

Operace: Chair assembling

Typ operace: Proměnný čas

Priorita operace: 50

Termíny

Datum zahájení: 15.07.2022 8:00

Datum ukončení: 15.07.2022 14:00

Zpoždění: -15h 38m 52s

Kritičnost: 15h

Poznámka

Zadejte Poznámka ...

Uživatel: admin Server: localhost [ProtoExpress] Organizace: ? Lokalizace: cs

Pokud vám nevyhovuje limit omezující potvrzování příkazů, lze jej změnit u [zdrojů](#) (pokud příkaz využívá zdroje) využívající příkaz. Přejděte na [formulář příkazu](#) na záložce **Další informace** na **Vytížení zdrojů**. U vybraného záznamu klikněte na **nástrojové liště** na **Otevřít zdroj**.

Chair assembling - Výrobní příkaz - APSOLUT!

Domů Zobrazení Nástroje nápověda

Přepočítat plán Zobrazit diagram Otevřít operaci Přesunout do dílenského plánování Otevřít zakázky Zobrazit předcházející příkazy

Plánování (APS)

Výrobní příkaz Další informace Komentáře

Materiálové toky

Vytížení zdrojů

Podřízené příkazy

Příkazy (dle zakázek)

Pracovní záznamy

Přerušení

Zdroj	Datum zahájení	Datum ukončení	Množství zdroje	Doba trvání	Celkové množství...
Jan Svoboda	15.07.2022 8:00	15.07.2022 14:00	1	6h	6
Assembly line	15.07.2022 8:00	15.07.2022 14:00	1	6h	6

Záznam 1 z 2

Uživatel: admin Server: localhost [ProtoExpress] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: ManufacturingOrder_DetailView [Production plan](#)

Otevře se vám [formulář zdroje](#). Na formuláři můžete změnit **Potvrzování příkazů**. Nastavení této hodnoty na 5d způsobí, že budete upozorněni pouze v případě, že systém nalezne potvrzené příkazy (využívající tento zdroj) v čase 5 dnů a více od aktuálního času.

The screenshot shows the 'Jan Svoboda - Zdroj - APSOLUTI' form. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Kapacity', 'Můj prostor', 'Plánování (APS)', 'PLM', 'Kapacity', 'Kontakty', 'Analýzy a reporting', and 'Administrace'. The main form area is divided into 'Obecné' and 'Kalendáře' sections. In the 'Obecné' section, the 'Potvrzování příkazů' field is highlighted with a red box and contains the value '5d'. Other fields include 'Název: Jan Svoboda', 'Nadřazený zdroj: Operator', 'Lokace: Factory', 'Simulace: Production plan', 'Kód: JS001', 'Typ zdroje: Výchozí', 'Kategorie zdroje: Operators', 'Vyloučen z plánování', 'Omezeno', 'Subdodavatel', 'Má přidělené zdroje', 'Okno kapacity: 100d', 'Maximum: 1,00', 'Náklady: 100,00', 'Velikost pracovní fronty: 2d', 'Efektivita: 100,00 %', 'Dodavatel: Vyberte Dodavatel ...', 'Konfigurační matice: Vyberte Konfigurační matice ...', and 'Konfigurace: Zadejte Konfigurace ...'. The 'Kalendáře' section includes 'Kal. dostupnosti: Jan Svoboda', 'Kal. efektivita: Vyberte Kal. efektivitu ...', and 'Kal. max. kapacity: Vyberte Kal. max. kapacity ...'. The 'Popis' section has a text area labeled 'Zadejte Popis ...'. At the bottom, the status bar shows 'Uživatel: admin Server: localhost [ProtoExpress] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: Resource_DetailView Production plan'.

V případě příkazů, které nevyužívají žádné zdroje lze tato hodnota globálně nastavit v rámci [konfigurace](#):

The screenshot shows the 'Konfigurace aplikace - APSOLUTI' form. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Administrace', 'Logy', 'Audit', 'Systémové logy', 'Zabezpečení systému', 'Uživatelské účty', 'Uživatelské role', 'Aplikační modely užív...', 'XAF akce', 'Povolné typy pro n...', 'Konfigurace', 'Konfigurace systému', 'Autority pro ověření...', 'Údržba databáze', 'Nastavení mazání', 'Výsledky mazání', 'Nastavení reindexace', 'DMS', 'Dokumenty', 'Publikování dokumen...', 'Mapování dokumentů...', 'Číslovaní', 'Můj prostor', 'Plánování (APS)', 'PLM', 'Kapacity', 'Kontakty', 'Analýzy a reporting', and 'Administrace'. The main form area is divided into 'Obecná konfigurace' and 'Obecné' sections. In the 'Obecné' section, the 'Potvrzování příkazů (bez zdroje)' field is highlighted with a red box and contains the value '5d'. Other fields include 'Použít výchozí lokaci pro zakázku', 'Výchozí lokace: Warehouse', 'Šablona požadavku na plánování: Výchozí šablona', 'Výchozí časový interval: Vyberte Výchozí časový interval ...', 'Výchozí šablona URL: http://hk-vault-adms.binzen.glatt.de/AutodeskTC/hk-vault-adms/glatt#/Entity/Entities?folder=root', 'Správa výrobního plánu', 'Minimální délka operace: 1m', 'Maximální délka operace: 20d 20h', 'Režim zaokrouhlení času: Minuty', and 'Časové pásmo: Europe/Prague'. At the bottom, the status bar shows 'Uživatel: admin Server: localhost [ProtoExpress] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: ApplicationSetup_DetailView Production plan'.