

Unable to supply item

Tato analýza poskytuje informaci o **výrobních požadavcích** v rámci kterých se v dodavatelském řetězci nachází **položky**, které nelze žádným způsobem doplnit na **zásobník** (převézt na základě **Pravidla distribuce**, objednat na základě **pravidla dodávky položek**, vyrobit na základě **operace**) nebo nemají nekonečný **zásobník**.

Ukázka zprávy Unable to supply item

There is no infinite buffer, rule to purchase or operation to produce item Screw <7|Screw>. Analysed demand: DE-0001 <1|DE-0001,SO-0001, PRODUCTION_PLAN>.

Přejdeme do evidence položek a nalezneme položku Screw.

Položka - APSOLUTI

Zadejte text...

Nástroje

- Nový
- Editovat
- Smazat
- Otevřít objekt
- Přejmenovat
- Přepočítat plán
- Editovat více záznamů
- Zajistit výchozí zásobník
- Zobrazit diagram
- Otevřít výkres
- Aktualizovat
- Nástěnky
- Zrušit aktivní filtr
- Uživateléské filtry
- Uživateléské záhlaví
- Uživateléské pohledy

Zadejte text...

PLN

Položka

Název	Měrná jednotka	Typ položky	Nadřazená položka	Náklady	Uri výkresu
Screw	=	=	=	=	
Screw	pc	Na sklad	All Items		5,00

Hlavní menu:

- Položky
- Operace
- Pravidla dodávky položek
- Pravidla distribucí
- Materiály operací
- Zdroje operací
- Lokace
- Pracovní záznamy
- Číslenky
 - Kategorie položek
 - Kategorie lokací
 - Kategorie operací
- Můj prostor
- Plánování (APS)
- PLN
- Kapacity
- Kontakty
- Analýzy a reporting
- Administrace

Footer:

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: Item_ListView **Production plan**

Na detailu položky,

Screw - Položka - APSOLUTI

Nástroje

Nový Smazat Otevřít Přenášet Storno Uložit Uložit a zavřít Uložit a nový Přepočítat plán Zjistit výchozí zásobník Zobrazit diagram Otevřít výkres Aktualizovat Nástěnky

Základní volby Filtrování

PLM

*Screw - Položka

Položka Další informace Komentáře Dokumenty

Obsah

Název: Screw

Měrná jednotka: pc

Objem: Zadejte Objem hodnotu od 0.

Váha: Zadejte Váhu hodnotu od 0.

Nadřazená položka: All Items

Aktualizováno z ERP

Poslední aktualizace z ERP:

Kategorie položky: Raw material

Typ položky: Na sklad

Nálady: 5,00

Zástupná položka: Vyberte položku (Zástupná položka) ...

Identifikátor výkresu: Zadejte Identifikátor výkresu ...

Číslo výkresu: Zadejte Číslo výkresu ...

Uri výkresu: Zadejte Uri výkresu ...

Popis: Zadejte Popis ...

Foto

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: Item_DetailView Production plan

prejděte na záložce **Další informace** na **Materiály operací**. Zde vidíme, že položku *Screw* potřebuje operace *Square table assembling*.

Screw - Položka - APSOLUTI

Nový Smazat Otevřít objekt Přemenovat Storno Uložit Uložit a zavřít Uložit a nově Přepočítat plán Zajištění výchozí zásobník Alce Zobrazit diagram Otevřít výkres Aktualizovat Nástěnky Filtrování

PLM

Položky Operace Pravidla dodávky položek Pravidla distribuce Materiály operací Zdroje operací Lokace Pracovní záznamy Číselníky Kategorie položek Kategorie lokací Kategorie operací

Můj prostor Plánování (APS) PLM Kapacity Kontakty Analýzy a reporting Administrace

Screw - Položka

Položka Další informace Komentáře Dokumenty

Výrobní požadavky Operace Množství Měrná jednotka

Materiály operací → Square table assembling -16 pc

Pravidla dodávky položek Pravidla distribuce Distribuční příkazy Dodací listy Objednávky Zásobníky Zůstatné položky Podřízené položky

Zánam 1 z 1

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: Item_DetailView Production plan

Otevřeme detail tohoto materiálu operace:

Screw (-16) - Materiál operace

Domů Zobrazení Nástroje Nápověda

Nový Klonovat... Smazat trvale Otevřít objekt Storno Uložit Uložit a zavřít Uložit a nový Zobrazit diagram Otevřít operaci Otevřít výkres Aktualizovat Zobrazit

Základní volby Akce Zobrazit

Materiál operace

Název: Screw (-16)

Položka: Screw

Operace: Square table assembling

Množství: -16 pc

Neměnné množství: 0 pc

☐ Vedlejší produkt

Alternativní skupina: Zadejte Alternativní skupina ...

☐ Aktualizováno z ERP

Poslední aktualizace z ERP:

Typ materiálu operace: Začátek

Časový posun: 0h


Dávkový tok: Zadejte Dávkový tok ... pc

Platnost od: Zadejte Platnost od ...

Platnost do: Zadejte Platnost do ...

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs

Následně přejdeme na operaci. A podíváme se na jaké lokaci je operace prováděna. Jedná se o lokaci *Factory*.



Musíme zajistit alespoň 1 z možností:

- výroba položky na lokaci *Factory* prostřednictvím [operace](#),
- dodání položky na lokaci *Factory* prostřednictvím [pravidla dodávky položek](#),
- zajištění nekonečného [zásobníku](#) položky na lokaci *Factory*,
- výroba položky na jiné lokaci prostřednictvím [operace](#) a zároveň zajištění dopravy na lokaci *Factory* prostřednictvím [pravidla distribuce](#),
- dodání položky na jinou lokaci prostřednictvím [pravidla dodávky položek](#) a zároveň zajištění dopravy na lokaci *Factory* prostřednictvím [pravidla distribuce](#),
- zajištění nekonečného [zásobníku](#) položky na lokaci *Factory* a zároveň zajištění dopravy na lokaci *Factory* prostřednictvím [pravidla distribuce](#).