

Item can not be transported

Tato analýza poskytuje informaci o **výrobních požadavcích** v rámci kterých nelze převézt **položky** na potřebné **lokace** (cílová **lokace** výrobního požadavku, **lokace** na kterých jsou prováděny **operace**)

Nesprávný stav:



Správný stav:



Pokud se v systému takový **výrobní požadavek** nachází, zobrazí se následující zpráva:



Ukázka zprávy Supply chain endless cycle

Unable to transport Item (Chair) manufactured within Operation (Chair assembling) from Operation.Location (Factory) to target Location (Shop).

Přejdeme do evidence **položek** a nalezneme položku "Chair", která nelze přepravit z lokace "Factory" na lokaci "Shop".

Software interface for "Položka - APSOLUTI". The main window displays a table of items under the "Kategorie položky: Furniture (Počet=1)" category. The table has columns: Název, Měrná jednotka, Typ položky, Nadřazená položka, Náklady, and Uri výkresu. The data row shows "Chair" with unit "pc", type "Na sklad", parent "All Items", and cost "1300,00".

Název	Měrná jednotka	Typ položky	Nadřazená položka	Náklady	Uri výkresu
Kategorie položky: Furniture (Počet=1)					
Chair	pc	Na sklad	All Items	1300,00	

Navigation bar includes: Domů, Zobrazení, Nástroje, Nápořevda. Action bar includes: Nový, Editovat, Smazat, Otevřít objekt, Přejmenovat, Přepočítat plán, Editovat více záznamů, Zajistit výchozí zásobník, Zobrazit diagram, Sbalit vše, Rozbalit vše, Otevřít výkres, Aktualizovat, Nástěnky, Zrušit aktivní filtr, Uživatelské filtry, Uživatelská záhlaví, Uživatelské pohledy. Filter bar includes: Zadejte text... and Filtrování.

Left sidebar (PLM) includes: Položky, Operace, Pravidla dodávky položek, Pravidla distribucí, Materiály operací, Zdroje operací, Lokace, Pracovní záznamy, Číselníky, Kategorie položek, Kategorie lokací, Kategorie operací, Můj prostor, Plánování (APS), PLM, Kapacity, Kontakty, Analýzy a reporting, Administrace.

Bottom status bar: Uživatel: admin, Server: localhost [APS], Organizace: ?, Lokalizace: cs, Pohled: Item_ListView, Production plan.

Otevřeme detail položky,


Software interface for "Chair - Položka - APSOLUTI". The main window displays the "Obecné" (General) tab of the item details. The form includes fields for: Název (Chair), Měrná jednotka (pc), Objem (Zadejte Objem hodnotu od 0.), Váha (Zadejte Váha hodnotu od 0.), Nadřazená položka (All Items), Poslední aktualizace z ERP, Kategorie položky (Furniture), Typ položky (Na sklad), Náklady (1300,00), Zástupná položka (Vyberte položku (Zástupná položka) ...), Identifikátor výkresu (Zadejte Identifikátor výkresu ...), Číslo výkresu (Zadejte Číslo výkresu ...), Uri výkresu (Zadejte Uri výkresu ...), and Popis (Zadejte Popis ...). A photo of a wooden chair is displayed on the right.

Navigation bar includes: Domů, Zobrazení, Nástroje, Nápořevda. Action bar includes: Nový, Smazat, Otevřít objekt, Přejmenovat, Smlot, Uložit, Uložit a zavřít, Uložit a nový, Přepočítat plán, Zajistit výchozí zásobník, Zobrazit diagram, Otevřít výkres, Aktualizovat, Nástěnky. Filter bar includes: Filtrování.


Left sidebar (PLM) includes: Položky, Operace, Pravidla dodávky položek, Pravidla distribucí, Materiály operací, Zdroje operací, Lokace, Pracovní záznamy, Číselníky, Kategorie položek, Kategorie lokací, Kategorie operací, Můj prostor, Plánování (APS), PLM, Kapacity, Kontakty, Analýzy a reporting, Administrace.

Bottom status bar: Uživatel: admin, Server: localhost [APS], Organizace: ?, Lokalizace: cs, Pohled: Item_DetailView, Production plan.

na záložce **Další informace** přejdeme na **Pravidla distribuce**.



Vytvoříme nové **pravidlo distribuce** z původní lokace "Factory" do cílové lokace "Shop". Na formuláři **pravidla distribuce** můžeme vyplnit také například dodací lhůtu apod.



i Pokud se v systému nachází více **položek**, které nelze přepravit z jedné **lokace** na jinou, můžeme jim definovat jedno pravidlo prostřednictvím nadřazené položky (více viz kapitola **Příklad - Využití nadřazené položky**).