

Editace vlastností sestavy

⚠ Editace tiskové sestavy slouží ke změně parametrů aktuálního záznamu, pozor neplést si s editací samotné tiskové sestavy, tato problematika je řešena v kapitole [Editor tiskových sestav \(Report Designer\)](#).


Poznámka

Editace vlastností tiskové sestavy je dostupná oprávněným uživatelům z evidence [Tiskové sestavy](#) pouze u sestav bez příznaku **Systémový objekt**.

Okno formuláře pro editaci vlastností tiskové sestavy lze vyvolat následujícími způsoby:

- z [karty Domů](#) ve skupině **Akce** příkazem **Editovat**,
- z [kontextového menu](#) volbou **Editovat**.

Poté se zobrazí formulář pro editaci vlastností tiskové sestavy. Význam jednotlivých polí formuláře je popsán v textu níže.



Report X

Název sestavy: Objednávka

Kód: Order_report-Clone[3]

Datový typ: Objednávka

Skupina sestavy: Doklady

☐ Subreport

☒ Inplace Report

Systémový záznam: U

☒ Povoleno náhled reportu

Název tiskárny: Zadejte Název tiskárny ...

Kritéria: Filtr editor | Text

A +

.....

Pouze pro uživatele

Operace: [Icons] Zadejte text... Hledat

Název

« « « Záznam 0 z 0 » » » » »

Název pole	Význam
Název	Název této tiskové sestavy. Tento název se v případě Inplace Reportu zobrazuje nad vybraným datovým typem pod volbou Tiskové sestavy , více viz kapitola Zobrazení tiskových sestav nad vybranými evidencemi .
Kód	Jednoznačný identifikátor této tiskové sestavy.

Skupina tiskové sestavy	Kategorie této tiskové sestavy. Položka má pouze informativní charakter pro jiné uživatele.
Datový typ	Datový typ určuje objekt, jehož data budou zobrazena v této tiskové sestavě.
Inplace Report	<p>Příznak, který určuje, že se tato tisková sestava bude zobrazovat nad evidencemi vybraného datového typu, více viz kapitola Zobrazení tiskových sestav nad vybranými evidencemi. Pokud tisková sestava nemá tento příznak, je k dispozici oprávněným uživatelům z karty REPORTING ve skupině Pohledy pod položkou Tiskové sestavy nebo také z navigačního panelu pod volbou Reporting - Tiskové sestavy.</p> <p>Tiskové sestavy, které nejsou typu Inplace Report se většinou používají pro statistiky nebo analýzy.</p>
Subreport	Příznak, který určuje, že je tato tisková sestava vnořena do jiné tiskové sestavy, více viz kapitola Subreport (Sub-report) .
Systémový záznam	Informace o tom, zda je tato tisková sestava systémový záznam a tím pádem je automaticky aktualizovaný . Pro systémový záznam platí omezení, co se týče mazání a editace .
Povolen náhled reportu	Příznak o tom, zda bude u této tiskové sestavy povolen náhled před tiskem . Většinou se používá u tiskových sestav štítků.
Název tiskárny	Název tiskárny, která bude použita při tisku této tiskové sestavy.
Kritéria	<p>V kombinaci zadané podmínky a příznaku Inplace Reportu lze ovlivňovat zobrazení tiskové sestavy nad vybraným datovým typem.</p> <p>Příklad: Tisková sestava "Protokol o elektorevizi" má nastavenou podmínku, aby se zobrazovala pouze nad protokoly, jejichž technologie je evidována jako elektrické zařízení.</p>
Pouze pro uživatele	Přehled uživatelů, kteří jsou oprávněni si tuto tiskovou sestavu zobrazit v systému.
Poznámka	Podrobný popis této sestavy, např. její účel apod. Položka má pouze informativní charakter pro jiné uživatele.