


Jak seskupit data v sestavě


Toto téma popisuje jak seskupit data tiskové sestavy. Všimněte si, že seskupení dat lze provést pouze tehdy, pokud je sestava [svázaná se zdrojem dat](#).

Chcete-li seskupit záznamy v tiskové sestavě, postupujte následujícím způsobem.

1. Vytvořte si novou tiskovou sestavu a navažte ji na zdroj dat. Tento tutoriál začneme s následující tiskovou sestavou.




2. Nyní se přepněte na [panel Skupiny a řazení](#) a klikněte na tlačítko **Přidat skupinu** (Add a Group). Z vyvolaného seznamu vyberte datový člen, dle kterého má být tisková sestava seskupena. Všimněte si, že [vypočítaná pole](#) (Calculated Fields) jsou u seskupování také podporována.



Pokud máte nadefinováno několik seskupení, jejich pořadí lze měnit tlačítkem **Přesunout nahoru** (Move Up) nebo **Přesunout dolů** (Move Down).

3. Poté přidáme do sestavy sekci [záhlaví detailu](#) (Group Header) s datovým členem, který byl nastaven jako hodnota pro seskupení. Nyní pomocí funkce [Drag&Drop](#) přetáhneme odpovídající datové pole ze [seznamu polí](#) do této sekce, tudíž bude představovat záhlaví pro každou skupinu.



V případě potřeby můžete použít prostředky [hromadné korespondence](#).

4. A navíc můžete povolit zobrazení odpovídajícího zápatí detailu, zaškrtnutím políčka **Zobrazit zápatí** (Show Footer) v nastavení panelu Skupiny a řazení (Group and Sort Panel).

Skupiny a řazení

Přidat skupinu Přidat řazení Odstranit Přesunout nahoru Přesunout dolů

Název pole	Pořadí řazení	Zobrazit záhlaví	Zobrazit zápatí
Náhradní díl.Název	Vzestupně	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Režim vzestupného (*Ascending*) nebo sestupného (*Descending*) řazení lze měnit pomocí rozevřacího seznamu ve sloupci **Pořadí řazení** (*Sort Order*).

5. Poté **doplníte souhrn** za skupinu, umístěním prvku **Text (Label)** do sekce Zápatí skupiny (*Group Footer*) a definicí vlastnosti **Souhrny** (*Summary*) ve skupině **Data** tak jako na následujícím obrázku.

GroupFooter1

Sum([Skladová cena])

Vlastnosti

label4 Text

A ↓

Souhrny Skupina, Součet, {0:c}

Formát textu {0:c}

Funkce Součet

Oblast výpočtu Skupina

Přeskočit prázdné hodnoty Ano

Oblast výpočtu

Gets or sets a value specifying a report area, for which the...

Všimněte si také, že **formát textu** (*Format String*) je aplikován nezávisle na **hlavním formátu** a má také větší prioritu.

Tisková sestava je nyní připravena. Přepněte se na **záložku Tiskový náhled** a povídejte se na výsledek.

Náhradní díly podle kategorie	
Maziva	
Shell Spirax S2 ALS 90	349,00 Kč
Total Transmission TM 80W-90	9 729,00 Kč
	10 078,00 Kč
Ventily	
Zpětný ventil 1/2" x 1/2"	370,00 Kč
Nuair ventil pojistný 1/4" 8bar	114,00 Kč
Aircraft Zpětný ventil 1/2" IG x 1/2" AG	317,00 Kč
	801,00 Kč
Vrtáky	
Vrták kov 2.4x30/57 HSS	370,00 Kč
Hadovitý vrták 8x250/320	110,16 Kč
Hadovitý vrták 12x400/460	23,00 Kč
Vrták kov 4.2x43/75 HSS	370,00 Kč
	873,16 Kč