


Rámeček přes sekce (Cross-band Box)

Ovládací prvek [Rámeček přes sekce \(Cross-band Box\)](#) umožňuje vložit obdélník přes několik [sekcí tiskové sestavy \(Bands\)](#).



Podobným ovládacím prvkem je [Čára přes sekce \(Cross-band Line\)](#).

Na [panelu vlastností \(Property Grid\)](#) jsou atributy ovládacího prvku [Rámeček přes sekce \(Cross-band Box\)](#) rozděleny do následujících skupin:

Vzhled (Appearance)

Barva okraje (Border Color), styl čáry (Border Dash Style), šířka čáry (Border Width) a orámování (Borders)	Vzhled okraje prvku.
Pravidla formátování (Formatting Rules)	Kliknutím na tuto položku se vyvolá dialogové okno (<i>Formatting Rules Editor</i>), které umožňuje definovat pravidla uplatňovaná na vybraný ovládací prvek při generování tiskové sestavy a prioritu použitých pravidel. Více viz téma Podmíněné formátování ovládacího prvku .

Chování (Behavior)

Ukotvit vertikálně (Anchor Vertically)	Určuje styl vertikálního ukotvení objektu textového pole, tak aby po vygenerování stránky byl zarovnan k hornímu (<i>top</i>), spodnímu (<i>bottom</i>), či oběma sousedním objektům (<i>both</i>).
Zobrazovat (Visible)	Viditelnost ovládacího prvku v tiskové sestavě.

Data

Označení (Tag)	Tato vlastnost umožňuje vložení dodatečné informace k objektu (např. skriptem využívaný identifikátor). Má-li daná tisková sestava platný zdroj dat, může být Tag přímo navázán na jeho datové pole. Toho docílíte rozbalením vlastnosti <i>Data Bindings</i> a výběrem požadovaného datového sloupce z rozbalovacího seznamu <i>Tag.Binding</i> .
-----------------------	--

Design

Název (Name)	Název ovládacího prvku, který se zobrazuje na panelu struktura tiskové sestavy (Report Explorer) , panelu vlastností (Property Grid) nebo ve skriptech.
---------------------	---

Rozvržení (Layout)

Koncová sekce (End Band)	Definuje sekci (Band), ve které bude mít ovládací prvek konec.
Koncový bod (End Point)	Definuje bod zakončení (z levého horního rohu sekce), ve kterém bude mít ovládací prvek konec.
Umístění (Location)	Umístění ovládacího prvku, která je stanovena jednotkou měření v tiskové sestavě .
Snap Line Margin	Definuje míru odsazení vnějšího okraje ovládacího prvku <i>Cross-band Box</i> od okolních ovládacích prvků (je stanovena jednotkou měření v tiskové sestavě), ke kterým je prvek zarovnán, nebo prvkům zarovnaných k tomuto prvku.
Začáteční skupina (Start Band)	Definuje sekci (Band), ve které bude mít ovládací prvek začátek.
Začáteční místo (Start Point)	Definuje počáteční bod (z levého horního rohu sekce), ve kterém bude mít ovládací prvek začátek.
Šířka (Width)	Určuje šířku obdélníku, která je stanovena jednotkou měření v tiskové sestavě .