

Vytížení zdroje

- [Obecné informace](#)
- [Zvýraznění u evidence vytížení zdroje](#)
- [Funkce u evidence vytížení zdroje](#)
- [Struktura formuláře vytížení zdroje](#)
- [Změna zdroje](#)

Obecné informace

Evidence **Vytížení zdroje** je [tabulkové zobrazení](#) a na řádcích se nacházejí jednotlivá vytížení zdroje. **Vytížení zdroje** se využívají k evidenci spotřeby kapacit [zdrojů příkazy](#). Popisují jaké množství zdroje bude k provedení příkazu spotřebováno a od kdy do kdy bude zdroj využit.

[Oprávnění uživatelé](#) systému mají k dispozici standardní akce pro práci se záznamy (zobrazení vytížení zdroje). Možnosti filtrování jsou uvedeny v kapitole [Filtrování dat](#). Další funkce jsou popsány v textu níže.

Evidenci **Vytížení zdroje** lze spustit z [navigačního panelu](#) volbou sekce [Plánování \(APS\)](#) > **Vytížení zdroje**.






Zvýraznění u evidence vytížení zdroje








Následující tabulka popisuje význam barevného zvýraznění pole **Status příkazu** u evidence vytížení zdroje:

Barva pole	Význam
	Potvrzeno
	Navrhnuто
	Schváleno
	Dokončeno
	Uzavřeno

Funkce u evidence vytížení zdroje

Následující tabulka popisuje akce, které mají [oprávnění uživatelé](#) systému u evidence vytížení zdroje k dispozici na [kartě Domů](#) ve skupině **Akce** nebo přes [kontextové menu](#).

Tlačítko	Název	Význam
	Otevřít zdroj	Otevře zdroj , na který je naplánován příkaz vytěžující zdroj .
	Otevřít operaci	Otevře operaci vytěžující zdroj v rámci tohoto vytížení zdroje.
	Přesunout do dílenského plánování	Dojde k posunu termínů vytížení zdroje (posun termínů všech záznamů předcházejících vybraný záznam včetně tohoto záznamu). Začátek data vytížení se posune na co nejdřívější možné datum, tak, aby nedocházelo ke konfliktům v pořadí příkazů. Dále dojde ke změně statusu příkazů na Potvrzeno . Při následujícím plánování tak nedojde k jejich přeplánování. Více viz Přesun do/z dílenského plánování .
	Otevřít zakázky	Otevře všechny zakázky související s tímto vytížením zdroje.
	Zobrazit předcházející příkazy	Zobrazí všechny příkazy předcházející v rámci výrobního procesu toto vytížení zdroje.

	Změnit zdroj	Změní zdroj tohoto vytížení. Změna zdroje se projeví také u zdroje operace odpovídající operace . Bude-li tedy při příštím plánování naplánován výrobní příkaz na základě této operace , využije tento nový zdroj . Více viz Změna zdroje .
	Přejít do časového plánu	Zobrazí toto vytížení zdroje v časovém plánu zdrojů .
	Rozdělit příkaz	Rozdělí vytížení zdroje na základě rozdělení souvisejícího příkazu . Více viz Rozdělení příkazu .
	Otevřít výkres	Otevře výkres hlavní položky vytížení zdroje (URL adresa je nastavena v rámci Konfigurace APS nebo prostřednictvím pole Uri výkresu, viz Struktura formuláře položka).
	Otevřít výkres požadavku	Otevře výkres finální položky , která je požadována daným výrobním požadavkem tohoto vytížení zdroje (URL adresa je nastavena v rámci Konfigurace APS nebo prostřednictvím pole Uri výkresu, viz Struktura formuláře položka).
	Zobrazit diagram	Zobrazí diagram položky nad kterou je naplánován příkaz tohoto vytížení. Více zde .
	Změnit status příkazu	Změní status příkazu . Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu .